

CODIGO GAMTR
NOTICIA DE UTILIZAÇÃO

Ricardo B. Pinheiro

1. DESCRIÇÃO

GAMTR → catalogado sob o mesmo nome - serve para preparar fita-biblioteca para GAM4 a partir de outra fita-biblioteca (MASTER TAPE inclusive).

Fitas-biblioteca disponíveis :

MASTER TAPE (constituída das duas fitas IPR-202 e 203 ou CECOM-3060 e 3061)	ID: 161069.
Fita-biblioteca preparada por W.JAGER(IPR-220)	ID: -1111.

2. INSTRUÇÕES

1º cartão (I10)	- Número de identificação (ID Number) da fita-biblioteca resultado(negativo sempre)
2º cartão (I10)	- Número de núclideos a serem copiados*
3º cartão e seguintes(F10.0)	- Número de identificação (ID) dos núclideos na fita-biblioteca original (um por cartão)

Fita-biblioteca original 1 de 2	- unidade 180
Fita-biblioteca resultado (p.ex. CECOM-0027)	- " 181
Fita-biblioteca original 2 de 2(ou fita de trabalho)	- " 182

A fita-biblioteca original 2 de 2 é utilizada quando a fita 1 de 2 é a MASTER TAPE(IPR-202 ou CECOM-3060); nesse caso, 2 de 2 é a fita continuação (IPR-203 ou CECOM-3061).